


# Die Plantafel


## Voraussetzungen

Führen Sie die Datei C:\Phileas\Software\reg\_gant



als Administrator aus. Das können Sie machen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Programm klicken und „Als Administrator ausführen“ auswählen.


Bitte achten Sie darauf, dass Sie sechs Mal die Meldung erhalten, dass die Registrierung erfolgreich war




und drücken Sie dann eine Taste, um das schwarze Befehlszeilenfenster zu schließen.

## Einrichtung

Gehen Sie in Phileas zum Reiter Stammdaten und wählen Sie Produktionsstätten aus



Hier tragen Sie die Art der Produktionsstätte (z. B. Transfer) ein und einen Namen (z. B. Presse 1) und klicken Sie dann auf eine gewünschte Farbe, um diese Farbe der Produktionsstätte zuzuweisen



Achten Sie darauf, dass die Farbe in der korrekten Zeile angezeigt wird.

## Planung der Aufträge

Um einen Auftrag zu planen, gibt es zwei Möglichkeiten. Sie können das direkt in der Liste der offenen Aufträge (vereinfachte Ansicht) machen, indem Sie auf das Feld <Prod. In Stunden> oder <Produktionsstätte> klicken. Darauf öffnet sich ein Fenster zur Eingabe des Produktionsstarts, der Produktionsdauer in Stunden und der Produktionsstätte

The dialog box 'Produktionszeit und -ort' contains the following fields:

- Auftrag: 133
- Produktionsstart: 15.10.2024 09:00:00
- Dauer in Stunden: 6,50
- Produktionsstätte: Presse 1

In the background, a table titled 'Produktionsliste vom (Datum)' shows production data:

| Prod. in Stunden | Produktionsstätte |
|------------------|-------------------|
| 6,50             | Presse 1          |
| 4,00             | Presse 2          |
| 2,00             | Maschine 1        |

Eine tabellarische Übersicht aller Produktionsplanungen bekommen Sie, sobald Sie auf den Button <Liste> klicken

The window 'Aufträge der Plantafel' displays a table with the following data:

| Auftragsnumm | Prod. Datum | Produktionsart | Maschine   | Prod. Stunden |   |
|--------------|-------------|----------------|------------|---------------|---|
| 133          | 15.10.2024  | Transfer       | Presse 1   | 6,5           | X |
| 129          | 15.10.2024  | Transfer       | Presse 2   | 4             | X |
| 161          | 16.10.2024  | Stickerei      | Maschine 1 | 2             | X |

Below the table, there are buttons for 'Plantafel' and 'Liste', with a red arrow pointing to 'Liste'. To the right, a 'Freigabe' section shows status options like 'ja' and 'nein'.

Hier können Sie eine Produktionsplanung löschen, wenn Sie auf das rote X klicken. Das Editieren der Einträge ist hier aber nicht möglich.


Die Produktionsplanung können Sie, als zweite Möglichkeit, auch direkt im Auftragsfenster ansehen und ändern, indem Sie auf den roten >> klicken und so zur Ansicht der Produktionsauswahl kommen

The window 'Auftrag, Adressnummer: 8' shows production details for order 8. A red arrow points to a '>>' button. The details include:


- Produktionsauftrag: Abzug mailen, intern. Memo, Lager, VKP 10.078,80, %
- Vorschau: Druck, Freigabebrief, Hinweis, Kartonkleber, ESP 5.040,00, 99%, Abholbon
- Prod. Start: 15.10.2024 09:00:00
- Prod. Dauer (h): 6,50
- Produktionsstätte: Presse 1

## Die Plantafel

In der Liste der offenen Aufträge können Sie nun auf <Plantafel> klicken, um die Produktionsplanung zu sehen



In dieser Ansicht können Sie einen Auftrag anklicken und verschieben, um die Startzeit zu verändern




Außerdem können Sie die Produktionszeit ändern, indem Sie die Länge des Balkens anpassen




Ein Verschieben eines Auftrages zu einer anderen Produktionsstätte ist hier leider nicht möglich.

Wenn Sie auf die Überschrift mit Datum und Uhrzeit klicken, können Sie diese verschieben, um zu einem anderen Tag zu kommen



Die Größe der Ansicht lässt sich anpassen, wenn Sie auf den Strich zwischen den Stunden klicken und diesen hin und her schieben



Ein Ausdruck der Plantafel ist derzeit nicht möglich und auch nicht in naher Zukunft geplant.